

4.5 輸入沽盤 (所有買賣盤種類)

此功能讓交易員輸入所有種類沽盤的資料。交易員可輸入證券號碼、價格、數量、沽盤種類、全數執行或立刻取消及交易分類等。用戶輸入沽盤後，MWS 模擬界面左下方將顯示該沽盤的成交狀況。而上方狀態列則會顯示沽盤的訊息時間、成交狀態、證券號碼、買入或沽出、價格及總股數量。當沽出證券的數量多於持有的數量時，該沽盤需等待主管的審批。詳情請參考「信用審批」。


聯交所特設鍵盤：

- 步驟 1：按 PRE / SP
- 步驟 2：按 SELL ORD
- 步驟 3：輸入沽盤數據
(按 TAB 跳至下一欄目)
- 步驟 4：按 ENTER
- 步驟 5：按 CONFIRM

101 鍵盤：

- 步驟 1：按 F9
- 步驟 2：按 F11
- 步驟 3：輸入沽盤數據
(按 TAB 跳至下一欄目)
- 步驟 4：按 ENTER
- 步驟 5：按 ALT+ F3

聯交所特設鍵盤



參考欄目：

欄目	輸入 (位元)	形式	輸入必要性	備註
STOCK	數字(5)	輸入	必要	證券號碼
PRICE	數值(9999.999)	輸入	必要	沽盤價格，顯示小數後 3 個位
QTY	數字(8)	輸入	必要	股數，必須大於零
TYPE	字母(1)	輸入	必要	買賣盤種類 L = 限價盤 E = 增強限價盤 S = 特別限價盤 A = 競價盤 I = 競價限價盤
AON?	Y/N	輸入	必要	全數執行或立刻取消指示 Y = 如不能全數完成便立刻取消 N = 預設選項，允許買賣盤部分成交


交易功能

REF	字母(10)	輸入	非必要	備註欄·最多可輸入 10 個位元
SS?	字母(1)	輸入	必要	沽空欄 Y = 沽空 N = 非沽空 M = 市場莊家沽空 A = 指數套利沽空 F = 股票期貨對沖沽空
TC	字母(1)	輸入	必要	交易分類欄 (來源欄) A = 代理 P = 本人 空白 = 沒有
CLIENT	字母(8)	輸入	非必要 / 必要	客戶編號欄 若此欄留空·系統會自動使用預設客戶編號
Short Name	字母(15)	自動顯示	---	顯示證券簡稱
Chinese Name	字母(8)	自動顯示	---	顯示證券中文名稱

步驟 1 及步驟 2 :



狀態列 (在 ETTSS 平台上) :



步驟 3 及步驟 4 :



步驟 5 :



狀態列更新 :

11:09 排隊 1 沽 HKD 141.200 1,000