

### 2.4.10 用戶參數設置

此功能讓所有用戶在用戶配置中查看和更新設定值。預設值如買賣盤類型、交易分類來源或交易分類沽空等可以在此處進行修改。在所有設定儲存後，更新會即時反映。

新增的用戶會使用預設的系統參數及設定。當用戶參數設置更新後，將會成為所有用戶功能及參數設置的預設值。

介面：



介面選項：

欄目	備註
設置參數	用戶設定描述
設定值	用戶可以輸入數值改變設定 ( 請參閱 2.4.10.1 )

## 2.4.10.1 用戶參數設置 - 參數

參數：

參數	描述	備註
價格提示	每個買賣盤 / 成交觸發價格提示的最低數額	2,000,000
預設買賣盤類型 ( 全部 )	預設買賣盤 / 成交輸入類型 ( A, E, I, L, S )	用戶可以預設買賣盤輸入類型 [PRE/SP+BUY ORD or PRE/SP+SELL ORD] : E = 增強限價盤 L = 限價盤 S = 特別限價盤 A = 競價盤 I = 競價限價盤
預設買賣盤類型 ( 限價盤 )	預設限價盤的買賣盤輸入類型 ( 以 A, E, I, L, S 取代 L )	用戶可以預設限價盤的買賣盤輸入類型[BUY ORD or SELL ORD] : E = 增強限價盤 L = 限價盤 S = 特別限價盤 A = 競價盤 I = 競價限價盤
預設落盤報價視窗買賣盤類型	預設落盤報價視窗買賣盤類型 ( A, E, I, L, S )	用戶可以預設落盤報價視窗的買賣盤輸入類型 : E = 增強限價盤 L = 限價盤 S = 特別限價盤 A = 競價盤 I = 競價限價盤
預設交易分類來源欄	在輸入買賣盤 / 成交時預設交易分類來源欄 ( A, P, space )	預設交易分類來源欄值 : A = 代理 P = 本人 空白 = 沒有
預設交易分類沽空欄	在輸入買賣盤 / 成交時預設沽空欄 ( A, C, F, M, N, Y )	預設交易分類沽空欄 : A = 指數套戥沽空 N = 非沽空 M = 市場莊家沽空 Y = 沽空 F = 股票期權莊家沽空

## 交易功能

		C=沽空平倉
引用市場報價	輸入買賣盤 / 成交時套用市場價格	讓用戶指定在買賣盤價格輸入欄位，直接套用市場價格
引用未完成買賣盤報價	在輸入買賣盤 / 成交時套用「查詢未完成買賣盤」頁面內的價格	讓用戶指定在買賣盤價格輸入欄位，直接套用買賣盤的價格