


2.4.12 系統配置

此功能讓管理員建立 ETTSS 系統的所有設定值。管理員在系統設置中可以輸入所有功能的預設值。在設定儲存後，所有變更將會即時生效。

介面：



介面選項：

選項	備註
設置名稱	參數名稱
描述	參數描述
設定值	讓用戶輸入數值改變參數

2.4.12.1 系統設置 - 參數

參數：

參數	描述	備註
通過信用檢查	所有買賣盤及成交發出時將不需考慮數量不足及金額不足的情況	Y – 啟用功能 / N – 停用功能
價格提示	觸發價格提示的最低數額	2,000,000
預設買賣盤類型 (全部)	預設買賣盤 / 成交輸入類型 (A, E, I, L, S)	E=增強限價盤 L=限價盤 S=特別限價盤 A=競價盤 I=競價限價盤
預設買賣盤類型 (限價盤)	預設限價盤的買賣盤輸入類型(以 A, E, I, L, S 取代 L)	E=增強限價盤 L=限價盤 S=特別限價盤 A=競價盤 I=競價限價盤
預設交易分類來源欄	在輸入買賣盤及成交時預設交易分類來源欄值 (A, P, space)	交易分類來源欄值 A = 代理 P = 本人 空白 = 沒有
預設交易分類沽空欄	在輸入買賣盤及成交時預設沽空欄值 (A, C, F, M, N, Y)	交易分類沽空欄值 A=指數套戩沽空 N=非沽空 M=市場莊家沽空 Y=沽空 F=股票期權莊家沽空 C=沽空平倉
預設落盤報價視窗買賣盤類型	預設落盤報價視窗買賣盤類型(A, E, I, L, S)	E = 增強限價盤 L = 限價盤 S = 特別限價盤 A = 競價盤 I = 競價限價盤
引用市場報價	輸入買賣盤 / 成交時引用市場報價	Y = 啟用功能 N = 停用功能
引用未完成買賣盤報價	在輸入買賣盤 / 成交時套用「查詢未完成買賣盤」頁面內的價格	Y = 啟用功能 N = 停用功能
禁止買入	禁止輸入所有買盤和買入成交	Y – 啟用功能 / N – 停用功能
禁止沽出	禁止輸入所有沽盤和沽出成交	Y – 啟用功能 / N – 停用功能